

DENTICIÓN

Erupción de los dientes según edad:

Los **dientes temporales o “de leche”**, deberían empezar a salir a los seis meses de edad (máximo hasta los 13 meses) y terminar de salir máximo a los 3 años. Son en total 20 dientes, 10 superiores y 10 inferiores. Para el alivio de las molestias usar mordedores con gel frío (causan vasoconstricción, desinflan y disminuyen dolor).

Recambio dentario: ocurre entre los 6 a los 12 años de edad, donde terminan de aparecer los dientes definitivos.

Edad media de erupción de piezas temporales

	Piezas dentales	Fecha promedio de erupción	Fecha de caída normal
Superiores	Incisivo central	9 meses (7-12 meses)	7 ½ años (6 a 8 años)
	Incisivo lateral	10 meses (9-13 meses)	8 años (7 a 8 años)
	Canino	18 meses (16 a 22 meses)	11 ½ años (10 a 12 años)
	Primer molar	15 meses (13 a 19 años)	10 ½ años (9 a 11 años)
	Segundo molar	24 a 30 meses (25-33 meses)	10 ½ años (10 a 12 años)
Inferiores	Incisivo central	6 meses (6 a 10 meses)	6 a 7 años (6 a 8 años)
	Incisivo lateral	7 a 12 meses (7 a 16 meses)	7 años (7 a 8 años)
	Canino	18 a 19 meses (16 a 23 meses)	9 ½ años (9 a 12 años)
	Primer molar	15 a 16 meses (12 a 18 meses)	9 a 10 años (9 a 11 meses)
	Segundo molar	24 a 26 meses (20 a 31 meses)	10 a 11 años (10 a 12 años)

Edad media de erupción de piezas permanentes

	Piezas dentales	Fecha promedio erupción
Superiores	Incisivo central	7 a 7,5 años
	Incisivo lateral	8 a 8,5 años
	Canino	11 a 11,6 años
	Primer premolar	10 a 10,3 años
	Segundo premolar	10,7 a 11,2 años
	Primer molar	6 a 6,3 años
	Segundo molar	12,2 a 12,7 años
Inferiores	Incisivo central	6 a 6,5 años
	Incisivo lateral	7,2 a 7,7 años
	Canino	9,7 a 10,2 años
	Primer premolar	10 a 10,7 años
	Segundo premolar	10,7 a 11,5 años
	Segundo molar	11,7 a 12 años